


Gentile Cliente,  
questo documento illustra le procedure per l'installazione e l'utilizzo di UltraVNC, applicativo che consente la connessione in remoto tra PC diversi collegati ad Internet.

## Installazione di UltraVNC Server

1. Scaricare sul proprio disco (va bene anche sul desktop) il programma di installazione "UltraVNC-101-Setup.exe", disponibile nella sezione SUPPORTO del sito internet [www.888sp.com](http://www.888sp.com)
2. Avviare l'installatore eseguendo un doppio clic mouse sull'icona del file "UltraVNC-101-Setup.exe" scaricato.  
Appare la finestra di dialogo per la scelta della lingua.
3. Scegliere la lingua (si consiglia l'Inglese) e premere il pulsante «OK» per proseguire e far apparire la schermata di benvenuto. All'interno di essa premere il pulsante «Next».  
Appare la schermata per l'accettazione delle clausole di utilizzo.
4. Selezionare il pulsante di opzione dell'accettazione e premere il pulsante «Next» per arrivare alla schermata con le informazioni; premere nuovamente «Next».  
Appare la schermata che propone il percorso dell'installazione.
5. Confermare il percorso proposto oppure sceglierne uno diverso tramite il pulsante «Browse» e premere «Next».  
Appare la schermata per la scelta dei componenti da installare.




6. Tramite l'apposita lista a discesa scegliere "Server Only" come tipo di installazione e premere «Next». La schermata successiva chiede il nome del collegamento che verrà creato nei Programmi del menu START: confermare con «Next». Nella schermata che appare è possibile impostare delle opzioni aggiuntive.

7. Impostare le eventuali opzioni aggiuntive e premere «Next».  
Appare la schermata con il riepilogo delle scelte fatte per l'installazione.
8. Premere il pulsante «Install» per avviare l'installazione, che si conclude con una finestra di informazioni.
9. Premere «Next» per far apparire l'ultima schermata e su questa premere il pulsante «Finish» per concludere definitivamente l'installazione.

## Primo avvio di UltraVNC Server


1. Dal menu START di Windows accedere a Programmi e scegliere il comando UltraVNC > UltraVNC Server (occhio blu).  
Appare la seguente finestra.



2. All'interno del campo Autenticazione -> VNC Password eliminare il contenuto presente ed inserire una password di autenticazione a piacere (si consiglia una password alfanumerica di almeno 8 caratteri) e premere il pulsante «OK».  
L'icona di UltraVNC Server (occhio blu) si attiva nella barra delle applicazioni vicino all'orologio.



- Sull'icona di UltraVNC Server vicino all'orologio eseguire un clic col tasto destro del mouse e nel menu che appare scegliere il comando "Add New Client".  
Appare la seguente importantissima finestra.



- All'interno del campo Host Name (rettangolo rosso) l'Utente deve scrivere esattamente il seguente indirizzo: **80.16.102.214:5900**
- All'interno del campo ID Code (rettangolo blu) scrivere esattamente "ID:XXXX" dove le XXXX rappresentano un numero di identificazione a 4 cifre che verrà comunicato dal Tecnico 888SP che effettuerà la connessione remota.
- Premere il pulsante «OK» per attivare la connessione e per consentire, al Tecnico 888SP, il controllo remoto della macchina.

## Successivi avvii di UltraVNC Server

- Dal menu START di Windows accedere a Programmi e scegliere il comando UltraVNC > UltraVNC Server (occhio blu).  
L'icona di UltraVNC Server (occhio blu) si attiva nella barra delle applicazioni vicino all'orologio.
- Ripetere i passi da 3 a 6 precedentemente descritti per il primo avvio di UltraVNC Server.

888 Software Products S.r.l.  
Supporto Tecnico  
Mara Zanetti

